

**流動通訊服務 - 增值服務使用指南 (適用於大中華區 4G 服務計劃客戶) :**

功能 / 服務	快速撥號 / 內容
來電待接 <sup>1,3</sup>	啟動：*43# 打出 取消：#43# 打出
來電暫停 <sup>2,3</sup>	➤ 客戶之流動通訊服務已啟動來電暫停功能
所有來電轉駁	啟動：**21*轉駁的電話號碼# 打出 取消：##21# 打出
繁忙時來電轉駁	啟動：**67*轉駁的電話號碼# 打出 取消：##67# 打出
無人接聽來電轉駁	啟動：**61*轉駁的電話號碼# 打出 取消：##61# 打出
未能接通來電轉駁	啟動：**62*轉駁的電話號碼# 打出 取消：##62# 打出
取消各項來電轉駁	取消：##002# 打出
隨時拒接來電 <sup>4</sup>	啟動：*35*網絡密碼^# 打出 取消：#35*網絡密碼^# 打出
隨時拒接來電 (於海外)	啟動：*351*網絡密碼^# 打出 取消：#351*網絡密碼^# 打出
防止打出	啟動：*33*網絡密碼^# 打出 取消：#33*網絡密碼^# 打出
防止打出 (於海外)	啟動：*332*網絡密碼^# 打出 取消：#332*網絡密碼^# 打出
按次暫停示號	按 133「電話號碼」 打出
來電顯示 <sup>5</sup>	➤ 客戶之流動通訊服務已啟動來電顯示服務
電話會議 <sup>3,6</sup>	➤ 客戶之流動通訊服務已啟動電話會議功能 ➤ 電話會議通話功能只適用於具備此功能的手機
留言信箱 <sup>7</sup> (使用客戶手機) 1. 於香港聽取留言訊息 2. 於海外聽取留言訊息 <sup>8</sup>	按 218 打出 按 *115*218# 打出
IDD 001	按 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> 或 <input type="text" value="+"/> ，再輸入 <input type="text" value="國家號碼"/> ， <input type="text" value="區域號碼"/> 及 <input type="text" value="電話號碼"/>

^預設之網絡密碼「0000」<sup>9</sup>

**註：**

1. 來電待接服務讓客戶可在通話中接聽其他來電。如通話中有其他人來電，系統將會發出特別提示響聲以提示有新來電。
2. 來電暫停功能則可讓客戶將原有的通話保留待接，以便作出私人對話或處理緊急事宜。

3. 有關服務按所有已接通電話的通話時間收取費用。
4. 客戶使用隨時拒接來電服務前需於手機按 ##002# 打出，取消所有來電轉駁。
5. 來電顯示服務於某些情況下未能顯示來電者資料，包括從公眾電話打出的電話、某些網絡接駁的電話，包括海外打出之長途電話及來電者選擇不公開號碼。
6. 客戶需根據手機內的功能表使用電話會議服務。客戶可於電話會議服務同時與 5 位通話者通話。
7. 留言信箱可儲錄 20 個口訊，來電者可錄長達 60 秒的留言，而每個口訊的儲存期為 7 天。
8. 於海外聽取留言訊息將會按漫遊致電回港通話收費計算。
9. 如欲更改網絡密碼：請按 \*\*03\*330\*(舊有密碼)\*(4 位數字新密碼)\*(再按一次新密碼)# 打出
10. 上述功能 / 服務適用於使用中國移動香港網絡之香港寬頻流動通訊服務計劃客戶。